



GMO デザインテンプレートの適用

オプション

ショップ管理画面

左側のメニューから「ショップ管理画面」を選択。
上部のタブから「リンクタイプ設定」を選択します。

The screenshot shows the 'Shop Management' interface. On the left, a sidebar menu has 'ショップ管理画面' (Shop Management) highlighted with a red box. The main content area has a header 'ショップ管理' and a row of tabs: 'ショップ情報', 'API情報', 'ユーザー情報', 'リンクタイプ設定' (highlighted with a red box), '支払期限設定', and '通知設定'. Below the tabs, there are sections for '設定' (Settings) with a '編集' (Edit) button, '3D認証画面に表示する店舗名' (Store name displayed on 3D authentication screen) set to '未設定', and 'テンプレート' (Template) with links for 'PC用テンプレート' and 'スマートフォン用テンプレート', and a 'サンプルテンプレート反映' (Apply sample template) button. There are also 'お気に入り登録' (Favorite registration) and 'お気に入り登録' (Favorite registration) buttons.

ChoiceRESERVEのテンプレートを使用する場合

「共通」「クレジットカード」にテンプレートをアップロードします。

The screenshot shows the 'Shop Management' interface with the 'リンクタイプ設定' (Link Type Settings) tab selected. Below the tabs, there are sections for '設定' (Settings) with a '編集' (Edit) button, '3D認証画面に表示する店舗名' (Store name displayed on 3D authentication screen) set to '未設定', and 'テンプレート' (Template) with links for 'PC用テンプレート' and 'スマートフォン用テンプレート', and a 'サンプルテンプレート反映' (Apply sample template) button. Below these, there are two categories: '共通' (Common) and 'クレジットカード' (Credit Card).

管理画面 登録箇所	登録するテンプレートファイル
共通 > 決済方法選択 > PC	Multi_Select_pc_1.tpl
共通 > エラー > PC	Common_Error_pc_1.tpl
クレジットカード > 決済入力 > PC	Credit_Payment_pc_1.tpl
クレジットカード > レシート > PC	Credit_Receipt_pc_1.tpl

参考：管理画面マニュアル_1_20.pdf

管理画面マニュアル_1_20.pdf
341 / 384

36.2. リンクタイプのテンプレートを変更する

リンクタイプのテンプレートの変更を行います。管理者ユーザーのみ、この操作を実行可能です。

リンクタイプの設定を変更する手順は以下の通りです。

- 1. リンクタイプ設定画面を開く**

設定画面を開く方法は、「36.1 リンクタイプの設定状況を確認する」を参照してください。

- 2. 設定したいテンプレート(PC、あるいは携帯)欄の編集画面を表示する**

編集したいテンプレートのタイトルをクリックしてパネルを展開してください。

テンプレート

No.	種別	決済方法選択	エラー
1	pc	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	i	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	s	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	sb	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
2	pc	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	i	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません

【ファイルを選択】 ① をクリックし、ファイル選択ダイアログでアップロードするテンプレートファイルを指定します。

【アップロード】 ② をクリックすると、指定したテンプレートファイルが一括でアップロードされます。

テンプレート

No.	種別	決済方法選択	エラー
1	pc	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	i	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	s	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	sb	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
2	pc	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません
	i	【ファイルを選択】 選択されていません	【ファイルを選択】 選択されていません

アップロードが完了すると、画面上部にメッセージが表示されます。

また、アップロードされたテンプレート項目には、【ダウンロード】リンクとアップロード日付が表示されます。(ダウンロードリンクをクリックするとテンプレートファイルをダウンロードできます)

リンクタイプのテンプレートの変更を行います。管理者ユーザーのみ、この操作を実行可能です。

リンクタイプの設定を変更する手順は以下の通りです。

1. リンクタイプ設定画面を開く

設定画面を開く方法は、「36.1 リンクタイプの設定状況を確認する」を参照してください。

2. 設定したいテンプレート(PC、あるいは携帯)欄の編集画面を表示する

編集したいテンプレートのタイトルをクリックしてパネルを展開してください。



【ファイルを選択】(①)をクリックし、ファイル選択ダイアログでアップロードするテンプレートファイルを指定します。

【アップロード】(②)をクリックすると、指定したテンプレートファイルが一括でアップロードされます。



アップロードが完了すると、画面上部にメッセージが表示されます。

また、アップロードされたテンプレート項目には、【ダウンロード】リンクとアップロード日付が

表示されます。(ダウンロードリンクをクリックするとテンプレートファイルをダウンロードできます)